

المحاضرة الرابعة

شبكة الاحداثيات

الاحداثيات الجغرافية و الجيوديسية


انظمة الاسقاط

شبكة الاحداثيات


مقدمة :

الإحداثيات هي القيم العددية التي بواسطتها يتم تحديد موقع أي نقطة أو معلم في إطار معين. أبسط أنواع الإحداثيات هي قيم (س،ص) التي نستخدمها في الرسم البياني البسيط ، فعندما ، نقول أن النقطة أ تقع في (5 ، 3) فيدل ذلك علي موقع هذه النقطة ببعد ٥ وحدات (سنتيمترات) علي المحور الأفقي س كما يبعد ٣ وحدات (سنتيمترات) علي المحور الرأسي ص . وبالطبع فلن توجد أية نقطة أخرى تقع في نفس هذه الإحداثيات (5، 3) وإلا انطبقت علي النقطة أ ذاتها ، أي أن هذه الإحداثيات قد حددت بدقة موقع النقطة أ في إطار ورقة الرسم البياني .وإذا فحصنا هذا النوع من الإحداثيات نجده يتكون من ٣ عناصر محددة له :

1. وجود نقطة أصل أو نقطة صفر يبدأ منها القياس .
 2. وجود محور أول (س) مقسم الي وحدات يتم القياس بها .
 3. وجود محور ثاني (ص) عمودي علي المحور الأول وهو أيضا مقسم الي وحدات يتم القياس بها .
- وهذا النظام من نظم الإحداثيات البسيطة يسمى نظام إحداثيات مستوية حيث أنه محدد أو مرسوم علي سطح مستوي (الورقة) ، كما أنه يسمى نظام إحداثيات ثنائية الأبعاد حيث أنه يتطلب قيمتين أو رقمين أو بعدين فقط (وهما س،ص) لتحديد موقع أي نقطة علي الورقة .




تطبيقات الاحداثيات المستوية البسيطة



الاحداثيات المستوية البسيطة

وتتبع أهمية أي نظام إحداثيات من أنه بالإضافة للتحديد الدقيق لموقع أي نقطة في إطاره فإنه يسمح بمعرفة المواقع النسبية بين النقاط بمجرد معرفة قيم الإحداثيات وبدون توقيع أو رسم النقاط علي الورقة .فعلي سبيل المثال عندما نعرف أن إحداثيات نقطة أ هي (5 ، 3) ، وإحداثيات نقطة ب هي (5 ، 4) فنذكر أن نقطة أ تقع أفقيا علي نفس الخط مع نقطة ب (حيث أن لهما نفس قيمة الإحداثي س) بينما نقطة ب تقع أعلي من نقطة أ (حيث أن قيمة الإحداثي ص للنقطة ب أكبر من قيمة الإحداثي ص للنقطة أ) . كما أن معرفة إحداثيات نقطتين يسمح لنا أيضا بحساب قيمة المسافة بينهما ، فعلي سبيل المثال فإن المسافة بين نقطة أ (5 ، 3) و نقطة ب (5 ، 4) ستكون 1 سنتيمتر حيث أن كلا النقطتين يقعان علي نفس الإحداثي س بينما يفصلهما ، سنتيمتر واحد فقط علي الإحداثي ص.

أما الأرض فهي عبارة عن كرة (أو بالتحديد شكل شبه كروي) أي أنها مجسم وليس سطح مستوي مثل ورقة الرسم البياني ، لذلك لا يمكن استخدام نظام الإحداثيات المستوية البسيطة في تحديد مواقع المعالم الجغرافية علي سطح الأرض . ومن هنا بدأ علماء الجغرافيا و الخرائط منذ مئات السنين في تطوير نظم إحداثيات أخرى تصلح لتحديد المواقع علي سطح الأرض الكروي ، ومن أشهر هذه النظم نظام الإحداثيات الجغرافية والذي يسمى أيضا نظام الإحداثيات الكروية (بسبب أنه يمثل المواقع علي الكرة) كما يسمى بنظام الإحداثيات المنحنية (حيث أنه لا يمكن رسم شبكة من الخطوط المستقيمة علي سطح الأرض المجسم ، ولكنها ستكون خطوط منحنية) وأيضا يسمى بنظام الإحداثيات الزاوية (حيث أن قيم الإحداثيات ذاتها ستكون زوايا وليست مسافات) . وتجدر الإشارة الي نظام الإحداثيات الجغرافية هو نظام ثلاثي الأبعاد حيث أن موقع أي نقطة علي سطح الأرض سيتحدد من خلال ثلاثة قيم أو أبعاد ، اثنين منهم يعبران عن الموقع الأفقي للنقطة علي سطح الأرض (الكرة) بينما سيكون البعد الثالث هو قيمة ارتفاع هذه النقطة عن سطح الأرض ، وسينحصر هذا الفصل في شرح الإحداثيات الجغرافية الأفقية فقط .



الشكل الكروي المفترض للأرض

نظام الإحداثيات الجغرافية

منذ قرون مضت أبدت العلماء طريقة لتمثيل موقع أي نقطة على سطح الأرض (باعتبار أن الأرض كرة) ، وكانت أولى خطوات تعريف هذا النظام اعتبار أن مركز الأرض (مركز الكرة) هو نقطة الأصل أو نقطة الصفر التي منها سيبدأ قياس أو تحديد الإحداثيات . وفي ثاني الخطوات بدأ وضع المحورين الذين سيحددان قياس كلا الإحداثيتين والذين أطلق عليهما اسم دوائر العرض و خطوط الطول.

دوائر العرض

تم اتخاذ المحور الأساسي الأفقي هو تلك الدائرة العظمي (أي التي تمر بمركز الأرض) والتي تقع في منتصف المسافة بين القطبين الشمالي و الجنوبي وسميت **بدائرة الاستواء** ، وهي التي يطلق عليها البعض كلمة " خط الاستواء " لكنها في الحقيقة دائرة و ليست خطأ . ثم تم تقسيم الكرة إلي 180 قسما متساويا ورسم على الأرض دوائر صغرى وهمية (الدائرة الصغرى هي التي لا تمر بمركز الأرض) توازي دائرة الاستواء الأساسية . تسمى هذه الدوائر بخطوط العرض وتوجد 90 دائرة عرض شمال دائرة الاستواء وأيضا 90 دائرة عرض جنوبه . ويتم ترقيم دائرة الاستواء بالرقم صفر ودائرة العرض المجاور لها من جهة الشمال 1° شمال ثم 2° شمال الي 90° شمال وبنفس الطريقة للدوائر الواقعة جنوب دائرة الاستواء .


زاوية العرض لأي نقطة على سطح الأرض هي الزاوية عند مركز الدائرة (أي مركز الأرض) و ضلعها الأساسي يمر في مستوي الاستواء و الضلع الآخر يمر في دائرة العرض لهذه النقطة (غالبا يرمز لزاوية العرض بالرمز اللاتيني ϕ الذي ينطق فاي) أي أن هذا النوع من الإحداثيات يعبر عن قيمة زاوية وليس قيمة مسافة مثل الإحداثيات المستوية البسيطة في الرسم البياني على قطعة من الورق.

خطوط الطول

لتقسيم الأرض الي شبكة في الاتجاه العمودي على دائرة الاستواء يلزمنا أولا تحديد مرجع أساسي لكي يبدأ منه التقسيم أو القياس . ففي دوائر العرض لا توجد إلا دائرة واحدة عظمي (أي تمر بمركز الأرض) وتقسم الأرض الي نصفين متساويين ألا وهي دائرة الاستواء ، بينما في الاتجاه العمودي ستوجد مئات الدوائر التي يمكنها أن تقسم الأرض الي نصفين متساويين والسؤال الآن هو أي دائرة عمودية سيتم اعتبارها " صفر " الترقيم أو القياس .

مع بداية عصر الحضارة الأوروبية الحديثة ، وفي ذلك الوقت كان أشهر معلم جغرافي هو المرصد الجغرافي الواقع في قرية أسمها جرينتش بالقرب من مدينة لندن الانجليزية ، أعتمد علماء الجغرافيا الأوربيين على أن الدائرة الرأسية التي تمر بهذا المكان ستكون هي الدائرة الأساسية أو الدائرة رقم صفر من الدوائر الرأسية على سطح الأرض ، وأطلقوا عليها اسم " خط جرينتش." تم تقسيم الأرض في الاتجاه العمودي على مستوي دائرة الاستواء الي 360 خطا كلا منهم يصل بين القطب الشمالي و القطب الجنوبي ، وأطلق على هذه الخطوط اسم " خطوط الطول Longitude". و جدير بالذكر أن خطوط الطول ليست دوائر وليست خطوط أيضا ، ففي حقيقة الأمر فكل خط منهم هو نصف دائرة وليس خطا مستقيما . وبتابع نفس طريقة ترقيم دوائر العرض فقد تم ترقيم خط طول جرينتش (خط الطول الأساسي) بالرقم صفر وخط الطول المجاور له من جهة الشرق 1° شرقا إلي 180° شرقا ، وبنفس الطريقة لخطوط الطول الواقعة غرب خط جرينتش من 1° غربا الي 180° غربا.

خط الطول لأي نقطة على سطح الأرض هي الزاوية عند مركز الدائرة (أي مركز الأرض) المحصورة بين خط طول جرينتش و خط الطول المار بهذه النقطة (و غالبا يرمز لخط الطول بالرمز اللاتيني λ والذي ينطق لامدا) .



وحدات الإحداثيات الجغرافية

توجد عدة نظم للوحدات المستخدمة في التعبير عن خطوط الطول و دوائر العرض أشهرها نظام الوحدات الستيني ، وفيه يتم تقسم الدائرة الكاملة إلى 360 درجة (رمز الدرجة هو °) ثم تقسم الدرجة إلى 60 جزء كلاً منهم يسمى الدقيقة (رمز الدقيقة هو ') ثم لاحقاً تقسم الدقيقة الواحدة إلى 60 جزء يسمى الواحد منهم بالثانية (رمز الثانية هو ").

و كمثال فأن خط الطول $30^{\circ} 45' 52.3'' E$ يعني ان موقع هذه النقطة عند 30 درجة و 45 دقيقة و 52.3 ثانية شرق خط جرينتش (أي في نصف الكرة الشرقي) ، حيث أن خطوط الطول أما تقع شرق خط طول (يرمز لها بإضافة حرف E) أو تقع غرب جرينتش (يرمز لها بإضافة حرف W) . أما بالنسبة لدوائر العرض فتكون أما شمال دائرة الاستواء (يرمز لها بإضافة حرف N) أو جنوب خط الاستواء (يرمز لها بإضافة حرف S) . و كمثال فأن دائرة العرض $42^{\circ} 13' 26.5'' N$ تدل على أن موقع هذه النقطة عند 42 درجة و 13 دقيقة و 26.5 ثانية شمال دائرة الاستواء (أي في نصف الكرة الشمالي) .

يمكن تحويل وحدات قياس الإحداثيات الجغرافية بسهولة ، فمثلاً إذا أردنا أن نحول قيمة خط الطول $30^{\circ} 45' 52.3'' E$ الى وحدات الدرجات فقط :

الدرجة = 60 دقيقة .

الدقيقة = 60 ثانية .

أي أن :

الدرجة = $60 \times 60 = 3600$ ثانية .

لتحويل الثواني الى درجات نقسم على 3600 ، و لتحويل الدقائق الى درجات نقسم على 60 ، ثم نجمع القيم الثلاثة معا :
الإحداثي بالدرجات = (قيمة الثواني / 3600) + (قيمة الدقائق / 60) + قيمة الدرجات .

أي ان :

$$\text{خط الطول} = 30^\circ + (60 / 45') + (3600 / 52'' \cdot 3) = 30^\circ + 0.75^\circ + 0.014611 = 30.764611^\circ$$


شكل الأرض وإحداثيات الخرائط

منذ القرن الثاني قبل الميلاد أكتشف العلماء أن الأرض كرة وليست قرص يطفو فوق سطح الماء كما كان معتقداً قبل ذلك. وفي عام 1686 م صاغ العالم الشهير اسحق نيوتن نظريته عن أن خصائص كوكب الأرض تدل على أنه جسم " شبه كروي " وأنه غير تام الاستدارة وتلا ذلك قيام أكاديمية العلوم الفرنسية في عام 1735 بعمل بعض القياسات الميدانية والتي أثبتت بشكل عملي أن الأرض مفلطحة عند القطبين وليست كروية الشكل تماماً. ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي و من خلال إجراء القياسات الدقيقة تم تقدير أن نصف قطر الأرض عند دائرة الاستواء يبلغ 6378 كيلومتر بينما يبلغ نصف القطر في اتجاه القطبين 6357 كيلومتر ، أي أن الفرق بينهما يبلغ 21 كيلومتر تقريباً ، مما يدل على أن الأرض ليست كروية تماماً (وإلا كان نصفي القطر متساويين).


في حقيقة الأمر فإن كوكب الأرض يتميز بأنه غير منتظم الشكل ، إلا أن علماء المساحة و الخرائط وبما أن مساحة المحيطات و البحار تشكل حوالي 70 ٪ من مساحة الأرض فإن شكل الأرض يكاد يكون هو الشكل المتوسط لسطح الماء ، و إذا قمنا بمد هذا السطح تحت اليابسة لنحصل على شكل متكامل فإن هذا الشكل سيكون أقرب ما يكون للشكل الحقيقي للأرض . و تم اطلاق اسم الجيويد أو الجيوئيد Geoid على هذا الشكل الافتراضي . و لكن طبقاتاً لمبدأ نيوتن السابق فإن شكل هذا الجيويد لن يكون منتظماً لأن سطح الجيويد يتعادم مع اتجاه قوة الجاذبية الارضية و أيضاً يخضع لقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها ، و كلا القوتين تختلفان من مكان لآخر على سطح الأرض بسبب عدم توزيع الكثافة بشكل منتظم . و بذلك نجد أن الجيويد هو الشكل الحقيقي للأرض إلا أنه شكل معقد أيضاً و يصعب تمثيله بمعادلات رياضية تمكننا من رسم الخرائط و تحديد المواقع عليه .

لتعقد الجيويد و صعوبة تمثيله بمعادلات رياضية اتجه العلماء الى البحث عن أقرب الأشكال الهندسية المعروفة و قد وجدوا أن " أقرب " الأشكال الهندسية للشكل الحقيقي للأرض هو الشكل البيضاوي أو ما يطلق عليه الالبيسويد Ellipsoid حيث أنه شكل منبسط عند القطبين ويتميز أن له محورين غير متساويين . وهذه الحقيقة هامة جداً في علم الخرائط حيث أن الخريطة هي تمثيل مصغر لسطح الأرض مما يتطلب معرفة شكل الأرض الحقيقي كي يمكن تمثيلها على الخريطة ، كما أن حسابات الخرائط تعتمد على معرفة خصائص شكل الأرض. يمكن اعتبار الأرض عبارة عن كرة في الخرائط صغيرة المقياس (التي تغطي مساحات شاسعة من سطح الأرض) حيث أن الفرق بين شكل الأرض الحقيقي و شكل الكرة لن يكون ذا تأثير ملموس على هذا النوع من الخرائط التي لا تتطلب دقة عالية . بينما لا يمكن قبول الشكل الكروي للأرض عند تطوير خرائط كبيرة المقياس (لمساحات صغيرة من سطح الأرض) لأنها خرائط تحتاج دقة عالية ويتم الاعتماد عليها في قياس المسافات و المساحات. في مثل هذه الخرائط يتم الاعتماد (في حسابات الخرائط) على أن الأرض شكل بيضاوي وليست كرة ، ومن ثم تكتب خصائص هذا الشكل البيضاوي المستخدم على الخريطة كأحد عناصر الأساس الرياضي لها.



تم ابتكار نظام آخر من الإحداثيات يشابه تماماً نظام الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول و دوائر العرض) إلا أنه يستخدم الشكل البيضاوي كأساس لتمثيل الأرض ، وسميت هذه الإحداثيات بالإحداثيات الجيوديسية وتتكون من دوائر العرض الجيوديسية و خطوط الطول الجيوديسية. وهذا النوع من الإحداثيات هو المستخدم في الخرائط ذات مقاييس الرسم الكبيرة ، فهو أكثر دقة لتمثيل المعالم الجغرافية في المناطق صغيرة المساحة .




الجيويد باللون الأزرق السطح الحقيقي للأرض باللون الأحمر




الأرض غير منتظمة الشكل



العلاقة بين الجيويد و الاليسويد



الإحداثيات الجيوديسية علي الاليسويد



الاليسويد

المراجع الجغرافية/الجيوديسية Datum

كانت كل دولة عند بدء إقامة الهيكل الجيوديسي أو المساحي لها بغرض البدء في إنتاج الخرائط غالباً ما تختار أحدث اليبسويد – في ذلك الوقت – لتتخذ السطح المرجعي لنظام خرائطها . فإذا ظهر بعد عدة سنوات اليبسويد آخر لم يكن ممكناً – لأسباب تقنية و مادية – أن تقوم هذه الدولة بتغيير السطح المرجعي لها و إعادة إنتاج و طباعة كل خرائطها من جديد . لكن ما هو المرجع ؟ من المعروف أن أي اليبسويد يكون أقرب ما يمكن لتمثيل سطح الأرض علي المستوي العالمي ، أي أن الفروق بينه وبين الجيويد تختلف من مكان لمكان علي سطح الأرض لكنها أقل ما يمكن علي المستوي العالمي . لكن كل دولة عندما تعتمد اليبسويد معين تريد أن يكون الفرق بينه و بين الجيويد أقل ما

يمكن في حدودها و لا تهتم إن كانت هذه الفروق كبيرة في مناطق أخرى من العالم . لذلك كانت كل دولة تلجأ لتعديل وضع الالبيسويد المرجعي قليلا لكي يحقق الهدف .

وفي هذه الحالة – أي بعد إجراء هذا التعديل البسيط – فلم يعد هذا الالبيسويد كما كان في الاصل لكنه صار في وضع مختلف ، و هنا نطلق عليه اسم مرجع أو مرجع جيوديسي أو مرجع وطني

A geodetic Datum, a local datum, or simply a datum

أي أن المرجع الوطني لأي دولة ما هو إلا اليبسويد عالمي قد تم تعديل وضعه بصورة أو بأخرى ليناسب هذه الدولة ويكون أقرب تمثيلا لشكل الجيويد (الشكل الحقيقي للأرض) عند هذه الدولة . كما يجب الإشارة إلي أنه كلما قلت الفروق بين المرجع الوطني لدولة ما و الجيويد كلما زادت دقة الخرائط المرسومة اعتماداً علي هذا المرجع. ويعرض الجدول التالي بعضاً من نماذج اليبسويد .

بعض نماذج الالبيسويد المستخدمة عالميا


اسم الالبيسويد	نصف المحور الأكبر a بالمتر	نصف المحور الأصغر b بالمتر	الدولة التي تستخدمه
Helmert 1906	6378200	6356818	مصر
Clarcke 1866	6378274	6356651	أمريكا الشمالية
Bassel 1841	6377397	6356079	وسط أوروبا
Airy 1830	6377563	6356257	بريطانيا
WGS72	6378135	6356750	عالمي
WGS84	6378137	6356752	عالمي

المراجع التي تحدثنا عنها الآن هي ما يمكن أن نطلق عليها اسم المراجع الأفقية Horizontal Datum و هي الخاصة بتحديد المواقع في المستوى الأفقي . أما عند التعامل مع الإحداثيات في المستوى الرأسى (أي الارتفاعات) فأننا نحتاج الى نوع آخر من المراجع هي المراجع الرأسية Vertical Datum . و يعد الجيويد هو المرجع الرأسى المعتمد في العديد من دول العالم ، أي لتحديد هذا المرجع نحتاج لتحديد النقطة التي يكون عندها متوسط سطح البحر يساوي صفر . ويمكن أن نقول أن المرجع الرأسى هو قيمة متوسط سطح البحر ، و لكل دولة نقطة مرجعية لمتوسط سطح البحر .

إسقاط الخرائط

مقدمة

الأرض عبارة عن جسم شبه كروي يحتاج لثلاثة أبعاد أو قيم أو إحداثيات للتحديد الدقيق لموقع أي نقطة علي هذا الجسم ، بينما نجد علي الجانب الآخر أن الخريطة عبارة عن سطح مستوي ولا يحتاج إلا لبعدين أو إحداثيين فقط لتحديد موقع أي نقطة عليها . والسؤال الذي يتبادر للأذهان هو : كيف يمكن تمثيل هذه الكرة أو هذا الشكل البيضاوي (الأرض) علي سطح مستوي (الخريطة) لتكون الخريطة تمثيلاً دقيقاً مصغراً لسطح الأرض و معالمها ؟ وكيف يمكن تحويل الإحداثيات الثلاثية لأي نقطة علي الأرض الي إحداثيات ثنائية علي الخريطة ؟ تكمن إجابة هذا السؤال في " إسقاط الخرائط" .




إسقاط الخرائط

إسقاط الخرائط

إسقاط الخرائط عبارة عن طرق و معادلات رياضية تهدف الي تحويل إحداثيات المواقع الحقيقية الموجودة علي سطح الأرض الي إحداثيات مناظرة لها علي الخريطة بهدف إعداد الخريطة لتمثل الواقع الحقيقي بكل دقة وان كان بصورة مصغرة . وأولي الصعوبات التي تواجه طرق إسقاط الخرائط أنه لا يمكن تمثيل (رسم) الشكل الجسم الحقيقي للأرض علي سطح مستوي بصورة تامة التماثل . فلكي يكون التماثل تاماً (100 %) يجب أن تتحقق ثلاثة شروط هندسية وهي:

1. تمثل المسافات علي الخريطة ما يقابلها علي الطبيعة تماماً .
2. تمثل المساحات علي الخريطة ما يقابلها علي الطبيعة تماماً .
3. تمثل الاتجاهات علي الخريطة ما يقابلها علي الطبيعة تماماً .

ولا توجد أية طريقة رياضية تحقق هذه الشروط الثلاثة معاً ، ومن ثم فإن هناك عشرات من مساقط الخرائط (طرق إسقاط الخرائط) و لكلا منها مميزات و استخدامات محددة ، والشكل الناتج علي الخريطة من تطبيق طريقة الإسقاط يسمي " مسقط " . وبصفة عامة فلا توجد طريقة إسقاط إلا و بها " تشوه" ، أي جزء بسيط من عدم التوافق أو عدم التماثل بين ما هو علي الخريطة و ما هو علي الطبيعة . وتجدر الإشارة الي أن الخرائط كبيرة المقياس جداً (المخططات التي تمثل أجزاء صغيرة جداً من سطح الأرض مثل مشروع هندسي أو جزء من حي داخل مدينة) لا تحتاج لإسقاط الخرائط حيث أننا نفترض أن هذا الجزء الصغير جداً من الأرض هو سطح مستوي ولن يكون لكروية الأرض أي تأثير به ، ومن ثم يمكننا رسم القياسات الميدانية مباشرة علي هذه المخططات .



مفهوم التشوه في إسقاط الخرائط


أنواع مساقط الخرائط

فنتخيل أن هناك مصدر ضوئي مشع موجود في مكان ما علي سطح الأرض وأن هناك لوحة مستوية (أي الخريطة) موجودة بحيث أن مصدر الضوء هذا سيلقي ظلالاً للمعالم الجغرافية علي هذه اللوحة المستوية، وهذه الظلال هي ما سيتم رسمه علي الخريطة. طبقاً لموضع المصدر الضوئي (هل هو عند أحد قطبي الأرض أم عند دائرة الاستواء أم في مكان آخر) فستكون لدينا نماذج مختلفة لما سيظهر علي اللوحة المستوية، أي سيكون لدينا عدد من المساقط. أيضاً إذا تغير موضع اللوحة المستوية ذاتها (هل هي عند القطبين أم عند دائرة الاستواء.... الخ) سينتج أنواع أخرى من مساقط الخرائط. والآن نتخيل أننا بدلاً من أن نضع اللوحة المستوية بشكلها كما هي سنقوم بلفها كاسطوانة حول سطح الأرض، أو بلفها كمخروط حول الأرض، وبالتالي سيكون لدينا أنواع أخرى من طرق تمثيل معالم سطح الأرض علي هذه اللوحة في وضعها الجديد. وبناءاً علي ذلك فتوجد عشرات من أنواع وطرق إسقاط الخرائط، وأيضا توجد عدة تقسيمات أو عدة تصنيفات لهذه الأنواع المختلفة.

التقسيم المعتمد على شكل لوحة الإسقاط :


1. مساقط مستوية أو اتجاهية Planner

سمي بهذا الاسم لأن شكل لوحة الإسقاط يكون مستوياً، بحيث تمس سطح الأرض عند نقطة معينة تمثل مركز اللوحة. وتقوم فكرة هذا المسقط علي تخيل كرة شفافة مرسوم عليها شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، فإذا تمس لوحة مستوية تلك الكرة الشفافة، وافترضنا أن مصدراً للضوء اخترق الكرة الشفافة من مكان ما، فإن ظلال خطوط الطول ودوائر العرض ستسقط علي اللوحة. ويمكن أن تكون هذه المرسمات قطبية وذلك عندما تمس لوحة الارتسام عند نقطة القطب، وبشكل تكون فيه عمودية علي محور القطبين، ويمكن أن تكون استوائية، أو مائلة.



المساقط المستوية المائلة، الاستوائية، القطبية


الشكل التالي يوضح الخريطة الناتجة عن الإسقاط على سطح مستوي مماس عند نقطة القطب.




الخريطة الناتجة عن الإسقاط على سطح مستوي مماس قطبيا

2. مساقط اسطوانية (Cylindrical)

وهي المرسمات التي ينتقل فيها سطح الأرض إلى سطح اسطوانة تلبس الكرة الأرضية بشكل مماس أو قاطع. ويمكن أن يكون المرسم الاسطواني عادي ، أو معترض ، أو مائل.




المساقط الاسطوانية المائلة و المستعرضة و الطبيعية




مسقط اسطواني طبيعي مماس للكرة عند الدائرة الاستوائية

3. مساقط مخروطية Conic


تعتمد فكرة الإسقاط في هذا النوع من المساقط أن تكون اللوحة على شكل مخروط يمس إحدى دوائر العرض إلى الشمال أو الجنوب من دائرة الاستواء. وقمة المخروط على امتداد المحور القطبي. وتختص هذه المساقط برسم أجزاء من الكرة الأرضية فقط وبخاصة المناطق فيما بين دائرتي عرض 30 ، 60 شمالاً وجنوباً. و يمكن أن يكون المرتمسم المخروطي مماساً وذلك حين يمس سطح المخروط (سطح الكرة)، وفيه ينعدم التشويه على طول دائرة التماس، وقد يكون قاطعاً وفيه ينعدم التشويه على طول دائرتي القطع.



المساقط المخروطية (حالة التماس)



المساقط المخروطية (حالة القطع)



مسقط مخروطي مماس للكرة

التقسيم المعتمد على وضع لوحة الإسقاط :

كلما تغير وضع لوحة الإسقاط (سواء كانت مستوية أم اسطوانة فهل ستكون عمودية أم أفقية أم مائلة علي سطح الأرض) كلما نتج أنواع مختلفة من المساقط:

1. مساقط عادية Normal حيث لا يكون سطح الإسقاط مائلاً علي سطح الأرض (اللوحة مماسة للكرة عند الدائرة الاستوائية) .
2. مساقط مستعرضة Transverse حيث يكون سطح الإسقاط مائلاً بزواوية ٩٠ درجة علي سطح الأرض (اللوحة مماسة للكرة عند احد القطبين) .
3. مساقط مائلة Oblique حيث يكون سطح الإسقاط مائلاً بأي زاوية علي سطح الأرض (اللوحة مماسة للكرة عند أي دائرة عرض) .

التقسيم المعتمد على الخصائص الهندسية للمسقط:

لا يوجد إسقاط يمكنه المحافظة علي التطابق التام بين كل الخصائص الهندسية للمعالم الجغرافية الموجودة علي سطح الأرض وما يقابلها علي الخريطة ، وفي هذا الصدد توجد عدة أنواع من المساقط :


1. مساقط تحافظ علي الاتجاهات و الأشكال Conformal وتسمى أيضا بالمساقط - التشابهية حيث أن الزوايا ستظهر بحقيقتها تماما (أي ستظهر شبكة الإحداثيات الجغرافية من دوائر عرض و خطوط طول - متعامدة علي الخريطة) .
2. مساقط تحافظ علي المساحات Equal-Area وتسمى أيضا بالمساقط التكافؤية .
3. مساقط تحافظ علي المسافات Equal-Distance .

التقسيم المعتمد على وضع مصدر الضوء:

بناءً علي موضع مصدر الضوء الذي سيسقط علي الأرض ليتم تمثيلها علي الخريطة فتوجد عدة أنواع من المساقط:

1. مساقط مركزية Centographic حيث يكون مصدر الضوء في مركز الأرض .
2. مساقط سطحية Stereographic حيث يكون مصدر الضوء علي سطح الأرض .
3. مساقط خارجية Scenographic حيث يكون مصدر الضوء خارج الأرض .
4. مساقط عمودية Orthographic حيث يكون مصدر الضوء علي مسافة بعيدة جدا (تقريباً ما لا نهاية) من الأرض مما يجعل الأشعة الساقطة علي الأرض متوازية وعمودية علي سطح الأرض.

الشكل التالي يوضح أنواع الإسقاط تبعاً لمصدر الضوء .



طرق الإسقاط بناءً على موضع مصدر الضوء

التقسيم المعتمد على المنطقة الجغرافية علي المسقط:

بناءً علي المنطقة التي سيتم تمثيلها علي المسقط (أي الخريطة) توجد عدة أنواع من المساقط :

1. مساقط خاصة برسم العالم.
 2. مساقط خاصة برسم نصف الكرة الأرضية.
 3. مساقط خاصة برسم قارة أو إقليم.
- وغالياً فإن أي طريقة إسقاط تحمل خاصيتين من الخصائص السابقة ويكون اسم الطريقة معبراً عن مواصفاتها ، فنقول مثلاً المسقط المخروطي متساوي المساحات (أي أن اللوحة عبارة عن مخروط والمسقط الناتج يحافظ علي التطابق والتمائل التام في المساحات) ومثلاً المسقط الاتجاهي متساوي المسافات (أي أن لوحة الإسقاط عبارة عن مستوي والمسقط الناتج يحافظ علي التطابق التام في المسافات) . وبعض المساقط يحمل اسم العالم الذي قام بابتكار طريقة الإسقاط هذه ، كأن نقول مسقط ميريكاتور نسبة للعالم الشهير ميريكاتور .

اختيار مسقط لخريطة


لوجود أنواع عدة من مساقط الخريطة فإن اختيار المسقط المناسب لخريطة معينة يجب أن يتم بدقة و عناية حتى تفي الخريطة الناتجة بالأهداف و الخصائص المطلوبة . ومن ثم يجب علي الكارتوجرافي أن يلم بمواصفات المساقط و كيفية المفاضلة و الاختبار بينهم . للمفاضلة بين أنواع المساقط طبقاً لنوع لوحة (أو سطح) الإسقاط فإن المساقط الاسطوانية تكون أكثر ملائمة للمناطق الاستوائية بينما تكون المساقط المخروطية أكثر مناسبة للمناطق الواقعة بين الاستواء و القطب ، أما للمناطق القطبية فإن المساقط الاتجاهية تكون هي الأمثل. كما يعتمد اختيار المسقط الملائم علي الغرض الذي من أجله سيتم إنشاء الخريطة ، فخرائط التوزيعات ذات مقاييس الرسم الصغيرة (أي تغطي مساحات كبيرة من سطح الأرض) يجب أن تمثل علي مساقط متساوية المساحات . أما إن كان الهدف من الخريطة هو قياس الاتجاهات و الزوايا (مثل الخرائط الملاحية) فيجب أن يكون مسقطها من النوع الذي ينتج عنه تطابق و تماثل تام في الاتجاهات ، وأيضاً تستخدم المساقط الاتجاهية متساوية المسافات للخرائط التي سيتم الاعتماد عليها في قياس المسافات علي سطح الأرض . أما الخرائط الأطلسية التي تعني بإبراز الشكل المجسم للأرض وتختص بدراسة الأرض ككل فإن المسقط المستوي أو الاتجاهي يكون هو الأفضل لها. أيضاً يلعب شكل المنطقة الجغرافية المطلوب إسقاطها دوراً مهماً في تحديد طريقة الإسقاط المناسبة ، فمثلاً نختار طريقة إسقاط مستوية إذا كانت شكل المنطقة شبه دائري و طريقة إسقاط اسطوانية للمناطق شبه المستطيلة و طريقة إسقاط مخروطية للمناطق شبه المثلثية.

بعض أنواع مساقط الخرائط

في الجزء التالي سنستعرض وبصورة مبسطة أهم نماذج الاسقاط الشهيرة :

مسقط ميريكاتور Mercator Projection


هو مسقط أسطواني يحقق شرط أن خطوط الطول و دوائر العرض تتقاطع في زوايا قائمة تماماً. و يكون المقياس صحيحاً عند دائرة الاستواء أو عند دائرتي عرض قياسيتين على مسافات متساوية من الاستواء . و غالباً يستخدم هذا المسقط في الخرائط البحرية .




مسقط ميريكاتور

مسقط ميريكاتور المستعرض Transverse Mercator Projection

ينتج هذا المسقط من إسقاط الأرض على اسطوانة تمسها عند خط طول مركزي central meridian و غالباً يستخدم هذا المسقط للمناطق التي تمتد في اتجاه شمال – جنوب أكبر من امتدادها في اتجاه شرق – غرب . يزداد التشوه (في المقياس و المسافة و المساحة) كلما ابتعدنا عن خط الطول المركزي ، و لذلك نلجأ الى فكرة الشرائح عند استخدام هذا المسقط حيث يكون عرض الشريحة الواحدة – في اتجاه الشرق – ثلاثة درجات من خطوط الطول بحيث لا يكون مقدار التشوه كبيراً عند أطراف الشريحة التي يقع خط طولها المركزي في منتصفها . مسقط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير من دول العالم مثل مصر و بريطانيا .




مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي



شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض للدول العربية


- يكون معامل المقياس scale factor مساوياً 0.9996 عند خط الطول المركزي ، بحيث مع ازدياد التشوه كلما بعدنا عن خط الطول المركزي فان أقصى قيمة لمعامل القياس عند أطراف الشريحة ستكون 1.00097 عند خط الاستواء أو 1.00029 عند دائرة عرض 45 ش .



شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي

يتكون نظام الإحداثيات المسقط في UTM :

- نقطة الأصل (صفر ، صفر) للشريحة تقع في تقاطع خط الطول المركزي للشريحة مع دائرة الاستواء.
- الإحداثي السيني X في اتجاه الشرق .
- الإحداثي الصادي Y في اتجاه الشمال .
- تكون قيم الإحداثيين السيني و الصادي بوحدة الأمتار .
- حتى لا نحصل علي قيم إحداثيات سالبة فيتم فرض قيمة إحداثيات شرقية زائفة False Easting لنقطة الأصل بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) متر) لذلك فإن الإحداثي السيني لا يزيد عن ٦ خانات من الأرقام.
- لا تعطي أي قيمة إحداثيات شمالية زائفة لنقطة الأصل ، أي أن قيمة الصفر في اتجاه الشمال تكون بالفعل عند دائرة الاستواء (وبذلك فإن الإحداثي الصادي قد يصل إلي ٧ خانات) .



الإحداثيات المترية في نظام ميريكاتور المستعرض

المرجع

- Dawod, Gomaa M., 2014, Science of Geomatics (in Arabic), Holy Makkah, Saudi Arabia.